

火凤云安装器制作软件

用户 操作 文档

V1.0.5

珠海火凤软件有限公司

目录

一、软件介绍

- 1) 软件简介 - - - - - 4
- 2) 软件特点 - - - - - 4
- 3) 运行环境 - - - - - 4

二、快速入门

- 1) 安装火风云安装器制作软件 - - - - - 4
- 2) 填写基本信息 - - - - - 6
- 3) 选择背景 - - - - - 7
- 4) 一键生成云安装器 - - - - - 8
- 5) 卸载 - - - - - 9

三、功能说明

- 1) 自定义背景 - - - - - 11
- 2) 自定义界面宽高 - - - - - 11
- 3) 自定义云安装器图标 - - - - - 11
- 4) 设置静默安装参数 - - - - - 11
- 5) 设置透明背景 - - - - - 11
- 6) [设置阴影边框](#) - - - - - 11
- 7) [设置字体颜色](#) - - - - - 11

8) 设置按钮样式 - - - - - 11

9) 添加轮播图片 - - - - - 11

10) 设置隐藏标题 - - - - - 11

11) 设置自适应屏幕 - - - - - 11

12) 设置安装许可协议 - - - - - 11

13) 设置分卷包 URL - - - - - 11

14) 多语言环境支持 - - - - - 11

四、制作出的云安装器

1) 云安装器效果 - - - - - 12

2) 云安装器功能简介 - - - - - 13

一、软件介绍

1) 软件简介

火凤云安装器制作软件是一款专业高效的云安装程序和下载器制作工具，用户只需要简单设置就可以制作出专业的云安装器，并支持多项自定义功能，可对云安装器进行专业定制，使用火凤云安装器制作软件既能大幅节省用户的时间成本和开发成本，也能迅速产出专业的云安装程序，实现一次制作，永久使用，云端直接更新。

2) 软件特点

一键制作云安装程序，专业高效就是硬道理。

3) 运行环境

软件需求：Windows XP 及以上版本均可运行

硬件需求：CPU：1GHz Pentium 4 及以上 内存：512MB 及以上

二、快速入门

1) 安装火凤云安装器制作软件

1.1) 安装前需要先获取火凤云安装器制作软件安装包，可直接从官网下载

http://hofosoft.cn/hfcloud/download/hfcloud_setup_1.0.5.exe，安装包 4MB 左右大小。

1.2) 下载解压后双击 hfcloud_setup_1.0.5.exe，出现图 1 的安装界面，点击“安装”开始安装，安装成功后会自动启动软件，如图 2。



图 1



图 2

2) 填写基本信息：填写必要信息①名称 ②安装包 URL ③ 保存路径，如下图所示

火凤云安装器制作软件

云安装器名称 test

安装包URL http://hofosoft.cn/download/hfsetup. 静默参数 /s

分卷包URL 例: http://hofosoft.com/xx/hf (选填,有分卷时填写)

自定义图标 例: c:\icon.ico

自定义背景 例: c:\bk.png

界面宽度 0 界面高度 0 ☐ 透明界面 ☐ 阴影边框

标题颜色 字体颜色 链接颜色

安装按钮样式 关闭按钮样式 默认样式

用户许可协议URL http://hofosoft.com/xx.html

☒ 使用预设背景

添加轮播图片

轮播间隔(毫秒) 3000 ☐ 隐藏标题 ☒ 自适应屏幕

云安装器保存到 C:\Users\xuhao\Documents\test5.exe

生成云安装器

3) 选择界面背景：①勾选使用预设背景 ②选择想要的样式，请看下图



火凤云安装器制作软件

?

▼

—

×

云安装器名称

test

安装包URL

http://hofosoft.cn/download/hfsetup.

静默参数

/s

分卷包URL

例：http://hofosoft.com/xx.hf（选填,有分卷时填写）

自定义图标

例：c:\icon.ico

...

自定义背景

例：c:\bk.png

...

界面宽度

0

界面高度

0

☐ 透明界面

☐ 阴影边框

标题颜色

字体颜色

链接颜色

安装按钮样式

▼

关闭按钮样式

默认样式

▼

用户许可协议URL

http://hofosoft.com/xx.html

1

☒ 使用预设背景

2



添加轮播图片

+

+

+

+

+

轮播间隔(毫秒)

3000

☐ 隐藏标题

☒ 自适应屏幕

云安装器保存到

C:\Users\xuhao\Documents\test5.exe

...

生成云安装器

4) **一键生成云安装器**：点击“生成云安装器”，如下图提示表示已成功！可运行测试云安装器效果，还可以返回调整后重新生成。

5) 卸载

卸载方式有 3 种：a.通过开始菜单卸载 b.通过系统控制面板卸载 c.通过第三方软件管家也可卸载。具体操作见下图



三、功能说明



火风云安装器制作软件

?

▼

—

×

云安装器名称

test2

安装包URL

http://hofosoft.cn/download/hfsetup.

静默参数

/s

分卷包URL

例：http://hofosoft.com/xx.hf（选填,有分卷时填写）

自定义图标

例：c:\icon.ico

自定义背景

例：c:\bk.png

界面宽度

360

界面高度

650

☐透明界面

☒阴影边框

标题颜色

字体颜色

链接颜色

安装按钮样式

关闭按钮样式

默认样式

用户许可协议URL

http://hofosoft.cn

☐使用预设背景

添加轮播图片

轮播间隔(毫秒)

2000

☒隐藏标题

☒自适应屏幕

云安装器保存到

E:\test\testCloud.exe

生成云安装器

1) 自定义背景：如果预设背景不能满足要求，用户还可以选择自己设计好的图片作为

云安装器背景。

2) **自定义界面宽高：**可以自己设置云安装器界面的宽度和高度。

3) **自定义云安装器图标：**用户可以使用自己的.ico 文件替换云安装器图标。


4) **设置静默安装参数：**设置安装包支持的静默安装参数，如：/s ，这样安装时才不会显示原安装包的界面，全程无需用户点击，云安装器会在后台自动下载完成并静默安装。

5) **设置透明背景：**勾选后，云安装器支持用户设置透明背景，使云安装器界面效果更炫酷，大幅增强用户体验，增加软件安装率。

6) **设置阴影边框：**勾选后，云安装器会显示阴影边框，增强立体感。

7) **设置字体颜色：**支持用户自定义标题、界面文字、链接等字体的颜色。

8) **设置按钮样式：**支持设置安装按钮样式和关闭按钮样式，如图



9) **添加轮播图片：**用户可为云安装器添加轮播图片，图片会动态轮播显示。既能增强云安装器显示效果，也能展示更多信息，还支持设置播放间隔时间。

10) **设置隐藏标题：**用户自定义背景时，如果标题影响显示效果，则可以设置隐藏。

11) **设置自适应屏幕：**勾选后，云安装器运行时能自动适应不同显示器分辨率，达到最佳显示比例，还能自适应软件在多显示器间切换。

12) **设置安装许可协议：**支持用户设置安装许可协议（可选项）

13) **设置分卷包 URL：**如果安装包很大，还存在分卷包，请填写分卷包 URL，此项非必填项，有则填写。


14) **多语言环境支持：**火风云安装器制作软件和制作出来的安装器均支持多语言环境，软件会根据用户当前使用的语言环境，自动切换界面显示的语言。

四、制作出的云安装器

1) **云安装器效果：**使用火风云安装器制作软件，能高效制作出各种风格的云安装器，

以下图片仅为其中几款预设风格。





2) 云安装器功能简介

云安装器的核心功能是：下载安装包并完成软件静默安装。全程无需用户操心，点击关闭按钮时，云安装器会缩小到托盘在后台静默执行。